

Les tutos de Loumajinne

<https://loumajinne.wixsite.com/loumajinne>

La trousse de couture « Vadrouille »

Mai 2018



Dimensions finies :

10 x 18 cm fermée

28 x 18 cm ouverte

Matériel nécessaire :

- ⇒ 3 tissus imprimés (largeur x hauteur). Dimensions en centimètres.
 - * Un fleuri (celui de l'extérieur et du pique-aiguille) : 30 x 40 cm
 - * Le vert « géométrique » : 35 x 40 cm
 - * Le rose à cœur : 50 x 20 cm ou 30 x 40 cm
- ⇒ Tissu cristal (ou nappe transparente) : 8,5 x 20 cm
- ⇒ 1 fermeture de 18 cm
- ⇒ Entoilage fin : 30,5 x 6,5 cm
- ⇒ Entoilage (Vlieseline H250) : 20 cm (vendu en 90 cm de large)
- ⇒ 3 pressions en résine
- ⇒ 1 petite pression aimantée (ou à coudre)
- ⇒ Molleton : 40 x 20 cm
- ⇒ 2 feuilles A4 de feutrine ou 30 x 20 cm
- ⇒ Elastique de 3cm de large : 8cm


Un fer à repasser

Tuto de Loumajinne - La trousse Vadrouille –suite 7

3- Réalisation de l'emplacement pour les ciseaux et mètre ruban (tissu n°5, Vlieseline H250, élastique large, pression)



Pour cette partie, il faut une paire de ciseaux assez petite. Le mieux est de la positionner avant sur votre tissu pour déterminer où sera fixé l'élastique. (Je n'avais pas pris de photo pour cette étape mais la photo 1 peut vous aider). Faire quelques marques au stylo. A 1 cm du bord gauche, faire une couture sur l'élastique (photo 2). Replier l'élastique vers la droite, le maintenir avec une aiguille et refaire une couture à environ 0,5 cm du bord (photo 3). (vous pouvez passer 2 fois sur la couture pour que ce soit solide). Sur le côté droit de l'élastique, faire un repli vers l'intérieur, maintenir avec une aiguille et faire une couture solide près du bord à environ 0,25 cm. (photo 4)



Faire une 2ème couture à 0,5 cm de la 1ère couture. Mesurer 3 cm en partant du bord droit de l'élastique et faire une autre couture assez solide (repasser 2 fois) (photo 5). Réaliser la patte selon la même méthode qu'à la page 5 (la patte doit être plus longue : environ 9 cm. Mieux vaut prévoir plus grand pour l'adapter à votre paire de ciseaux (photo 6)

Glisser vos ciseaux dans l'emplacement droit de l'élastique pour pouvoir coudre au bon endroit la patte (photo 7).

Glisser la patte dans l'anneau du manche et faire un repère pour fixer la pression (photo 8). Poser la pression (photo 9). Vérifier bien l'emplacement de la patte. La maintenir avec une couture près du bord et faire une seconde couture parallèle 1,5 cm plus bas (photo 10)